
Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas



Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real
2ª Edição

Rômulo Silva de Oliveira
Edição do Autor, 2020

www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livrotemporeal

Como descrever os padrões de interação mais frequentes na programação concorrente com variáveis compartilhadas ?

- Problema da seção crítica é o mais frequente, mas não é o único
- Existem outras situações onde é necessário sincronizar tarefas que colaboram através de variáveis compartilhadas
 - Cenários mais complexos que a simples seção crítica
- Mecanismos adicionais além do mutex são necessários
- Por exemplo
 - Semáforos
 - Monitores

Problemas Clássicos de Sincronização 1/8

- Tarefas podem apresentar outros padrões de interação mais complexos do que a simples necessidade de exclusão mútua
- Na prática existem alguns padrões de interação entre tarefas que são encontrados com relativa frequência
 - E não podem ser resolvidos apenas com mutex
- São padrões de interação os quais podemos considerar como **padrões de projeto** (*design patterns*) da programação concorrente com variáveis compartilhadas

Problemas Clássicos de Sincronização 2/8

- Em geral, tais padrões incluem
 - A sempre presente necessidade de exclusão mútua
 - Relações de precedência entre tarefas
- Uma tarefa precisa esperar até que outra tarefa conclua alguma operação, para então prosseguir
 - Esta espera é uma relação de sincronização entre essas tarefas
- Na literatura de programação concorrente os padrões de interação mais frequentes são descritos na forma de cenários exemplo que capturam a essência da situação
- Tais cenários são chamados de **problemas clássicos de sincronização** (*classic problems of synchronization*)

Problemas Clássicos de Sincronização 3/8

- **Problema dos produtores e consumidores (*bounded–buffer problem*)**
- Existe um conjunto de tarefas repetidamente produzindo dados
- e um conjunto de tarefas repetidamente consumindo estes dados
- Dados podem ser de qualquer tipo (inteiro, string, struct, ...)
- Qualquer tarefa consumidora pode receber o dado gerado por qualquer tarefa produtora, desde que esteja livre

- A solução consiste em implementar um buffer (área de armazenamento temporário) onde produtores depositam dados e consumidores retiram dados
- O buffer consiste de um array, usado de maneira circular

- Necessário bloquear produtores quando o array fica lotado
- E bloquear consumidores quando o array fica vazio

Problemas Clássicos de Sincronização 4/8

- **Problema dos leitores e escritores (*readers–writers problem*)**
- Existe um conjunto de dados que é compartilhado entre várias tarefas
- A grande maioria das tarefas deseja apenas ler estes dados
 - O que pode ser feito concorrentemente
 - Sem a necessidade de exclusão mútua entre elas
- Existem algumas tarefas que atualizam estes dados
 - Neste caso, é necessária a exclusão mútua
 - Tarefas escritoras precisam de acesso exclusivo durante a alteração dos dados
- O problema pode ser enunciado requerendo
 - Prioridade para os leitores
 - Prioridade para os escritores
 - A ordem de chegada das tarefas é respeitada

Problemas Clássicos de Sincronização 5/8

- **Problema dos filósofos jantadores (*dining-philosophers problem*)**
- Cinco filósofos (tarefas) estão sentados em torno de uma mesa circular
- Cada um deles tem um prato para seu uso exclusivo (recurso privativo)
- Existe um garfo entre cada dois filósofos (recurso compartilhado)
- Existe uma panela com macarrão no centro da mesa
- Para comer, cada filósofo usa seu prato privativo
 - Porém precisa simultaneamente dos dois garfos ao seu lado
 - Os quais são compartilhados com os filósofos vizinhos
- O problema consiste em usar mecanismos de sincronização entre tarefas
 - Para impor o uso correto dos garfos
 - Sem que nenhum filósofo morra de fome (postergação indefinida)
 - Sem que o sistema entre em um impasse global (deadlock)

Problemas Clássicos de Sincronização 6/8

- **Problema do barbeiro dorminhoco (*sleeping barber problem*)**
- Existe uma barbearia onde trabalha apenas um barbeiro
- Existe uma cadeira de barbeiro usada no momento do corte da barba
- Existem algumas cadeiras de espera
 - Para os clientes usarem enquanto esperam sua vez de serem atendidos
- Quando não existem clientes, o barbeiro senta na cadeira de barbeiro e dorme
- Quando um cliente chega
 - Ele precisa acordar o barbeiro dorminhoco
 - Sentar na cadeira do barbeiro para ser atendido
- Se um cliente chega, porém o barbeiro está ocupado
 - O cliente senta em uma das cadeiras de espera
 - No caso de todas as cadeiras de espera estarem ocupadas, o cliente vai embora
- Uma solução deve respeitar as restrições do enunciado
 - Impedir postergação indefinida
 - Evitar um impasse que trave o funcionamento da barbearia

Problemas Clássicos de Sincronização 7/8

- **Problema da barreira (*barrier problem*)**
- Existem várias tarefas que cooperam dividindo o trabalho a ser feito
- Existe um ponto do algoritmo (a barreira) no qual todas as tarefas precisam chegar antes que qualquer uma delas possa prosseguir
- A barreira é um ponto de encontro de todas as tarefas no código

- Situação prática que surge quando algoritmos paralelizados são usados em computadores com múltiplos processadores (multicore)

Problemas Clássicos de Sincronização 8/8

- O **Mutex** é um excelente mecanismo para lidar com o problema da seção crítica
- Porém ele não é suficiente para lidar de forma conveniente com os todos esses problemas clássicos de sincronização
- **Outros mecanismos** são necessários

- Introdução
- Problemas Clássicos de Sincronização
- Semáforos
- Monitores
- Monitores com a Linguagem C e Pthreads



Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas



Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real
2ª Edição

Rômulo Silva de Oliveira
Edição do Autor, 2020

www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livrotemporeal

Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas

Parte II: O que são os semáforos ?

Fundamentos
dos Sistemas
de
Tempo Real

RÔMULO SILVA DE OLIVEIRA



- **Semáforo** (*semaphore*)
- Criado pelo matemático holandês E. W. Dijkstra nos anos 1960
- Semáforo é um tipo abstrato de dado que possui como atributos
 - Um valor inteiro, cujo valor inicial pode variar
 - Uma fila de tarefas bloqueadas no semáforo
- Duas primitivas são realmente essenciais
- **P** (do holandês *proberen*, testar)
- **V** (do holandês *verhogen*, incrementar)
- Alguns autores utilizam
 - DOWN no lugar do P
 - UP no lugar de V

- Operação P(S) serve para bloquear a tarefa que a executa
 - Quando o valor do semáforo S for menor ou igual a zero

P(S):

S.valor = S.valor - 1;

Se S.valor < 0

Então bloqueia a tarefa, insere em S.fila

- Operação $V(S)$ serve para liberar uma tarefa previamente bloqueada
- Primeiramente o valor inteiro de S é incrementado
- Caso a fila de tarefas bloqueadas em S não esteja vazia
 - Primeira tarefa é liberada para execução

$V(S)$:

$S.\text{valor} = S.\text{valor} + 1;$

Se $S.\text{fila}$ não está vazia

Então libera para execução primeira tarefa de $S.\text{fila}$

- A implementação de $P(S)$ e $V(S)$ deve ser atômica
- Caso duas tarefas tentem realizar P ou V sobre um mesmo semáforo
 - Uma das operações será completamente executada antes da outra
 - ou vice-versa
- Semáforos são implementados pelo kernel do sistema operacional
 - Ou em uma biblioteca de programação que se vale de algum mecanismo equivalente oferecido pelo kernel
- Atomicidade de P e V pode ser obtida, dentro do kernel, pelos mecanismos de baixo nível
 - Desabilitação de interrupções
 - Spin-lock, no caso de multiprocessamento

- O problema da exclusão mútua pode ser facilmente resolvido com apenas um semáforo S
- Basta iniciar seu valor inteiro com 1

$P(S);$

Seção crítica

$V(S);$

- Semáforos são amplamente disponíveis para uso
 - Existem implementações de semáforos para um grande número de sistemas operacionais e linguagens de programação
- Uma versão simplificada de semáforo é quando ele pode assumir apenas os valores 0 e 1
 - São os **semáforos binários** (*binary semaphore*)
 - Funcionam de maneira semelhante ao mutex
- O semáforo completo, como descrito nesta seção, é às vezes chamado de **semáforo contador** (*counting semaphore*)

- O **semáforo contador** é mais poderoso do que o mutex
- O fato dele possuir um valor inteiro lhe concede uma memória
- Por exemplo, suponha que sejam executadas 1000 operações $V(S)$
 - Levando o valor inteiro do semáforo S até 1000
 - Serão necessárias 1000 operações $P(S)$ até que uma tarefa seja bloqueada
 - O semáforo S tem “memória” das operações V executadas sobre ele
- Considere agora situação semelhante com o mutex
 - Após 1000 operações “unlock()” o mutex estará livre
 - Uma operação “lock()” deixará o mutex ocupado
 - Uma segunda operação “lock()” bloqueará a tarefa em questão
 - O mutex não tem memória dos 1000 unlocks executados antes

- Semáforos tem um poder de expressão tão grande quanto qualquer outro mecanismo de sincronização
- Porém seu emprego deixa o código difícil de entender
- Alguns problemas de sincronização exigem uso complexo de semáforos
 - Reduz a legibilidade do código
 - Aumenta o custo de desenvolvimento e manutenção
- Monitores tem o mesmo poder de expressão dos semáforos
 - Porém tendem a gerar um código mais legível e fácil de entender

- Introdução
- Problemas Clássicos de Sincronização
- Semáforos
- Monitores
- Monitores com a Linguagem C e Pthreads



Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas



Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real
2ª Edição

Rômulo Silva de Oliveira
Edição do Autor, 2020

www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livrotemporeal

Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas

Parte III: O que são os monitores ?

Fundamentos
dos Sistemas
de
Tempo Real

RÔMULO SILVA DE OLIVEIRA



- **Monitores** foram criados por C. A. R. Hoare em 1974
- Seu propósito foi definir um mecanismo de sincronização entre tarefas
 - Com o mesmo poder de expressão do semáforo
 - Mas que resultasse em programas mais legíveis
- Na maioria dos programas, a maior parte do código é sequencial
- Em algumas poucas situações, as tarefas precisam interagir entre elas
 - Dando origem a situações de exclusão mútua e outras mais complexas
- Monitores são módulos onde as interações entre tarefas acontecem
 - Código fora dos monitores é sequencial
 - Todos os problemas relacionados com o acesso a variáveis compartilhadas acontecem apenas dentro dos monitores

- O monitor é um módulo que encapsula variáveis compartilhadas e operações sobre elas
- Variáveis compartilhadas não podem ser acessadas diretamente de fora do monitor
- A única forma de acessá-las de fora do monitor é chamar as funções públicas do monitor, as quais formam a sua interface
- Como em qualquer módulo, também é possível a existência de funções internas
- O monitor é passivo
 - Um conjunto de funções chamadas por tarefas
 - Que foram criadas fora do monitor
 - E executam fora do monitor a maior parte do tempo

- O monitor possui algumas características adicionais àquelas normalmente associadas com módulos
- Por definição, existe exclusão mútua automática dentro do monitor
 - Somente uma tarefa pode executar dentro do monitor a cada momento
 - Se uma primeira tarefa estiver executando uma função do monitor e outra tarefa chamar aquela mesma ou qualquer outra função do monitor a segunda tarefa ficará bloqueada até que a primeira tarefa saia do monitor
- Pode ser interessante criar vários monitores no mesmo programa
 - Tarefas sem nenhuma relação entre si podem acessar monitores diferentes
 - Não são gerados bloqueios desnecessários
 - Uma aplicação pode ter tantos monitores quantos forem desejados

- Outra característica própria do monitor é a existência de **variáveis condição** (*condition variables*)
- A variável condição é um tipo abstrato de dado cujo único atributo é uma fila de tarefas bloqueadas esperando por determinada condição
- Variáveis condição oferecem duas operações fundamentais
- Tarefa que executa a operação WAIT(CV) fica imediatamente bloqueada
 - É retirada da fila do processador e inserida na fila da variável condição CV
 - Ela para de executar dentro do monitor, permitindo que outras tarefas possam entrar
- Tarefa que executa a operação SIGNAL(CV) libera tarefas bloqueadas em CV
 - Uma delas é liberada para execução
 - Caso a fila da variável condição CV esteja vazia, SIGNAL(CV) é inócuo

- É preciso compatibilizar a operação `SIGNAL(CV)` com a regra básica do monitor:
 - Somente uma tarefa pode estar ativa dentro do monitor a cada momento
- Após o signal teríamos duas tarefas executando código do monitor
 - A tarefa que executou o `SIGNAL(CV)`
 - E a tarefa liberada da fila de `CV`
- Esta compatibilização pode ocorrer de formas diversas
- Na implementação mais frequente a tarefa que executou o `SIGNAL(CV)` continua sua execução
 - Somente quando ela deixa o monitor é que a tarefa liberada pode voltar a executar
- Outra possibilidade é, na ocorrência de um `SIGNAL(CV)` que libera uma tarefa, colocar a tarefa liberada imediatamente para executar
 - Implica em bloquear a tarefa que executou o `SIGNAL(CV)` até o monitor ficar livre
- Uma terceira possibilidade é fazer com que a tarefa que executa a operação `SIGNAL(CV)` seja imediatamente expulsa do monitor
 - Como um “return” automático para fora da função do monitor

- A idéia por trás das variáveis condição é que
 - As vezes uma tarefa entra no monitor
 - Mas descobre que precisará esperar por algum evento futuro
- A operação `WAIT` permite que ela fique bloqueada esperando
 - Sem impedir que outras tarefas acessem as funções do monitor
- Quando, no futuro, o evento esperado acontecer
 - Outra tarefa sinalizará esta ocorrência através da execução de `SIGNAL`
 - Liberará a tarefa que estava esperando
- Caso existam tarefas esperando por diferentes eventos futuros
 - Para cada evento deve ser criada uma variável condição correspondente

- A descrição de monitores é abstrata e genérica
- Para ser usado, o conceito de monitor precisa ser implementado em alguma linguagem de programação ou biblioteca
- Algumas linguagens de programação incorporam totalmente a idéia
 - Euclid Concorrente
- Em algumas outras linguagens, podem ser facilmente implementados
 - Ada
 - Java
- Mesmo em linguagens de programação sequenciais, podem ser implementados com a ajuda de uma biblioteca
 - C
 - C++

- Introdução
- Problemas Clássicos de Sincronização
- Semáforos
- Monitores
- Monitores com a Linguagem C e Pthreads



Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas



Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real
2ª Edição

Rômulo Silva de Oliveira
Edição do Autor, 2020

www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livrotemporeal

Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas

Parte IV: Como implementar Monitores com a linguagem C e a biblioteca Pthreads ?



Monitores com a Linguagem C e Pthreads 1/14

- O monitor é um módulo
- Na linguagem C, um programa organizado em módulos é um programa composto por vários arquivos do tipo “.c”, onde cada arquivo é um módulo
- A palavra reservada “static” na declaração de uma função indica que a mesma somente pode ser diretamente chamada dentro do módulo onde foi definida
- A palavra reservada “static” na frente de uma variável global também indica que a mesma somente pode ser diretamente usada dentro do módulo
- Um arquivo do tipo “.h” pode ser criado para indicar as coisas públicas (exportadas) pelo módulo

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 2/14

- Uma propriedade fundamental dos monitores é permitir que apenas uma tarefa esteja ativa dentro do monitor a cada momento
- No caso das Pthreads,
exclusão mútua é obtida com o emprego de **mutex**
- Basta criar um mutex geral para o monitor
- Colocar uma operação LOCK no início de cada função pública do monitor e colocar uma operação UNLOCK ao final de cada função pública
- Não é necessário usar mutex nas funções privadas do monitor, as quais são chamadas somente de dentro do próprio monitor
- No caso de uma função que termine com “return”, é necessário colocar o UNLOCK imediatamente antes do “return”
 - Usar no “return” apenas variáveis locais da função

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 3/14

```
/* Monitor sensor, no arquivo sensor.c */

static pthread_mutex_t exclusao_mutua = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
static double sensor_lido = 0;

/* Função pública, pode ser chamada de fora do monitor */
void sensor_put( double lido)
{  pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);
   sensor_lido = lido;
   pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);
}

/* Função pública, pode ser chamada de fora do monitor */
double sensor_get( void)
{  double aux;
   pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);
   aux = sensor_lido;
   pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);
   return aux;
}
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 4/14

- A biblioteca das Pthreads inclui recursos para a criação de **variáveis condição**
 - Implementa as operações WAIT e SIGNAL
 - Também implementa uma versão especial de SIGNAL, o BROADCAST
 - BROADCAST libera todas as threads bloqueadas na variável condição naquele instante
- Quando uma thread fica bloqueada ao executar a operação WAIT, ela precisa liberar o acesso ao monitor
 - Executar um unlock sobre o mutex que controla o acesso exclusivo ao monitor
- A implementação de WAIT nas Pthreads inclui um unlock implícito quando a thread fica bloqueada
 - A operação WAIT recebe dois parâmetros
 - A variável condição em questão
 - E também o mutex que deve ser liberado quando acontece o bloqueio no WAIT

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 5/14

- Nas Pthreads, a thread que executa o SIGNAL continua a executar
 - A thread liberada da variável condição fica esperando pelo mutex
 - Existe um LOCK implícito no WAIT, quando a thread é liberada
- Quando a thread que executou o SIGNAL e continuou a executar finalmente liberar o monitor (UNLOCK na variável mutex)
 - A thread liberada da variável condição poderá obter implicitamente este mutex e retomar sua execução dentro do monitor
- Caso várias threads sejam liberadas por um BROADCAST
 - Uma a uma terá sucesso no LOCK do mutex e executará com exclusividade

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 6/14

- Uma variável condição “vc” pode ser criada e receber uma inicialização default da seguinte forma:

```
pthread_cond_t vc = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
```

- E os protótipos das funções “wait”, “signal” e “broadcast” são:

```
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex);
```

```
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
```

```
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond).
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 7/14

- EXEMPLO 1
- Existe um **sensor de temperatura** o qual é lido por uma thread
- O valor lido é posteriormente usado por várias outras threads
- A função `sensor_put()` é chamada pela thread que leu o sensor
 - Para informar o novo valor
- A função `sensor_get()` permite que qualquer thread obtenha o último valor lido do sensor
- Ao chamar a função `sensor_alarme()` a thread ficará bloqueada até que o valor lido do sensor ultrapasse o limite indicado como parâmetro
 - Caso o valor atual já seja superior ao limite indicado, a thread chamadora retornará imediatamente
 - Caso contrário, a thread executará um `WAIT` e ficará bloqueada

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 8/14

```
/* Monitor sensor, no arquivo sensor.c */  
#include <math.h>  
  
static pthread_mutex_t exclusao_mutua =  
    PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;  
static pthread_cond_t alarme = PTHREAD_COND_INITIALIZER;  
static double sensor_lido = 0;  
static double limite_atual = HUGE_VAL;
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 9/14

```
/* Chamado pela thread que le o sensor e disponibiliza aqui o valor lido */
```

```
void sensor_put( double lido)
{
    pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);
    sensor_lido = lido;
    if( sensor_lido >= limite_atual )
        pthread_cond_signal( &alarme);
    pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);
}
```

```
/* Chamado por qualquer thread que precisa do valor lido do sensor */
```

```
double sensor_get( void)
{
    double aux;
    pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);
    aux = sensor_lido;
    pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);
    return aux;
}
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 10/14

```
/* Thread fica bloqueada até o valor do sensor chegar em limite */  
void sensor_alarme( double limite)  
{ pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);  
  limite_atual = limite;  
  while( sensor_lido < limite_atual )  
    pthread_cond_wait( &alarme, &exclusao_mutua);  
  limite_atual = HUGE_VAL;  
  pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);  
}
```

- Introdução
- Problemas Clássicos de Sincronização
- Semáforos
- Monitores
- Monitores com a Linguagem C e Pthreads

Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real

RÔMULO SILVA DE OLIVEIRA



Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas



Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real
2ª Edição

Rômulo Silva de Oliveira
Edição do Autor, 2020

www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livrotemporeal

Mecanismos de Sincronização com Variáveis Compartilhadas

Parte V: Exemplo de monitores: Buffer duplo (*double buffering*)

Fundamentos
dos Sistemas
de
Tempo Real

RÔMULO SILVA DE OLIVEIRA



Monitores com a Linguagem C e Pthreads 11/14

- EXEMPLO 2
- **Buffer duplo** (*double buffering*)
 - Buffer dividido em duas metades, digamos `buffer_0` e `buffer_1`
- Inicialmente a thread escreve os dados no `buffer_0`
- Quando ele ficar cheio, a thread escritora passa a usar o `buffer_1` para escrever
 - Enquanto outra thread esvazia de uma só vez o `buffer_0`
- É essencial que o `buffer_0` seja esvaziado antes do `buffer_1` lotar
 - Pois quando o `buffer_1` lotar
 - A thread escritora passará novamente a usar o `buffer_0`
 - E encaminhará o `buffer_1` para a thread que consome os dados
- O tamanho do buffer deve ser dimensionado de tal forma que um buffer possa ser sempre esvaziado mais rapidamente do que um buffer demora para ser preenchido

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 12/14

```
/* Monitor buffer duplo, no arquivo bufduplo.c */
```

```
#define TAMBUF 100
```

```
static double buffer_0[TAMBUF];
```

```
static double buffer_1[TAMBUF];
```

```
static int emuso = 0;
```

```
static int prox_insercao = 0;
```

```
static int gravar = -1;
```

```
static pthread_mutex_t exclusao_mutua = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
```

```
static pthread_cond_t buffer_cheio = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 13/14

```
void bufduplo_inserLeitura( double leitura)
{  pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);

    if( emuso == 0 )
        buffer_0[prox_insercao] = leitura;
    else
        buffer_1[prox_insercao] = leitura;

    ++prox_insercao;

    if( prox_insercao == TAMBUF ) {
        gravar = emuso;
        emuso = (emuso + 1) % 2;
        prox_insercao = 0;
        pthread_cond_signal( &buffer_cheio);
    }
    pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);
}
```

Monitores com a Linguagem C e Pthreads 14/14

```
double *bufduplo_esperaBufferCheio( void)
{
    double *buffer;
    pthread_mutex_lock( &exclusao_mutua);
    while( gravar == -1 )
        pthread_cond_wait( &buffer_cheio, &exclusao_mutua)
    if( gravar==0 )
        buffer = buffer_0;
    else buffer = buffer_1;
    gravar = -1;
    pthread_mutex_unlock( &exclusao_mutua);
    return buffer;
}
```

- Introdução
- Problemas Clássicos de Sincronização
- Semáforos
- Monitores
- Monitores com a Linguagem C e Pthreads

Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real

RÔMULO SILVA DE OLIVEIRA

